


# Hjerteformet mulepose



## MULEPOSE FORMET SOM HJERTE

### SMART SYET MULEPOSE

Sy en fin og nem mulepose formet som et hjerte.

### DET SKAL DU BRUGE:

Kraftig køkkentern Gammel rosa, 0,60 m.

Acetat foer Trend white, 0,45 m.

Stiv Vlieseline H250, 0,60 m.

Sytråd - Saba 120 Gammel rosa, 1 stk.

Mønsterpapir tern 2 x 2 cm, 1 stk.

Færdige mål på tasken er ca. 40 x 37 cm.

Færdige mål på stropper er ca. 2 x 70 cm.

## FREMGANGSMÅDE

### Sådan gør du:

Start med at tegne mønsteret fra side 3 over på ternet mønsterpapir, og klip det ud. Du kan også lave din egen hjerteskelon, hvis du ønsker at formen skal være anderledes. Mønsteret er inkl. sømrum

### Klip følgende:

2 hjerter i foer mod fold.

2 hjerter i køkkentern (yderstof) mod fold

2 hjerter i stiv vlieseline mod fold.

2 stykker i køkkentern til stropper på 6 x 72 cm (inkl. sømrum).

2 stykker stiv vlieseline til stropper på 3 x 72 cm (inkl. sømrum).

Man kan med fordel starte med at overlock alle sømmene

### Yderside:

Stryg vlieseline på vrangside af de 2 hjerter, der skal være muleposens yderstof. Placér hjerterne ovenpå hinanden ret mod ret. Sy sammen langs kanten 1 cm inde, indtil du når toppen af hjertet (se procesbillede på side 2). Klip overskydende stof fra i bunden og klip takker rundt i sømrummet.

### Foer:

Gentag samme proces som ovenfor, men uden at stryge vlieseline på. Efterlad et hul på cirka 7-10 cm for neden på hjertet, men ikke hvor hjertets sider mødes i en spids. Vend foeret til retsiden.

### Stropper:

Stryg vlieseline på vrangside af stoffet, men kun på halvdelen af langsiden (se procesbillede på side 2).

Fold stoffet til dine stropper på halv ret mod ret. Stropperne måler nu 3 x 72 cm.

Sy 1 cm inde langs den åbne side. Vend stroppen om og pres. Gentag processen, så du har 2 stropper.

**STOF 2000**

www.stof2000.dk

## FREMGANGSMÅDE FORTSAT


### Samling:

Fastgør stropperne til retsiden af taskens yderstof med knappenåle. Sørg for, at de er placeret med samme distance i begge sider. Hæft stropperne fast 0,5 cm nede.

Placér foeret nede i yderstoffet, og fastgør med knappenåle langs åbningen af tasken. Sy hjertebuerne på forstykket og foerstykket sammen 1 cm inde. Klip små takker rundt i sømrummet.


Vend muleposen om gennem hullet i foeret. Sy hullet sammen. Pres muleposen, så den får en flot finish.

## PROCESBILLEDER



# MØNSTER

Ternene måler 2 x 2 cm.



**STOF 2000**  
www.stof2000.dk